

1. Подготовка к покраске (крашению) меха (шкур). Поместить шкуры в раствор кальцинированной соды концентрацией 10 г/л и температуре воды 35°C на 3 часа.Затем промывка.
2. Протравливание меха перед покраской.Вода температура 30°C, сульфат меди 3 г/л , сульфат железа 2 г/л ,добавить 2 мл/л 30% уксусной кислоты и поместить шкуры на 12 часов.
3. Покраска (крашение) меха.Вода температура воды 30°C, растворить 10 г/л п-фенилендиамина и 200 мл/л технической перекиси водорода время 10 час.
4. Промывка, сушка, откатка покрашенного меха в опилках,отделка шкур.